

Parity钱包怎么用？Parity将最快和最安全与以太坊区块链交互方式。我们的客户为公共以太坊网络的大部分基础设施提供动力，并被公司和用户所使用。Parity钱包新手使用教程1.登录Parity官方网站：没有账号可以点击注册一个账号，点击红色方框内的链接下载Parity钱包安装程序(Parity会根据您的电脑自动选择相应版本)。

2. 双击打开下载好的安装文件，按照提示完成相应安装操作。(由于parity钱包为全节点钱包，需要同步区块，请保证您的安装盘有足够的内存空间。

3. 安装完成后，系统会自动打开网页端parity钱包。选择Parity Wallet，进入钱包页面。

4. 进入钱包页面以后，当前钱包仍为空钱包，您需要手动创建一个新账户。注：在Parity中执行每部操作之前，均需要首先点击页面右下角的“Accept”按钮。

5. 按照提示输入用户名，密码以及密码提示，您可根据个人喜好为账户选择个性图标。

6. 保存好账户恢复密语之后，手动输入 I have written down the phrase以表示您已记录下相应密语。

7. 手动输入保存好的账户恢复密语，点击右下角的“Create”创建账户。

8. 创建好账户后返回钱包主页面，选择Contracts，然后点击Watch，我们以GBC为例!开始添加GBC相关信息参数。

9. 选择Custom Contract，然后点击右下角的NEXT。

10. 依次输入GBC智能合约地址。(0x3f44b083973d5cDdAE571d61921d8e8f0248df43)、合约名称、合约描述(非必填)以及GBC合约ABI数据。输入完成以后单击右下角的ADDCONTRACT，即完成GBC合约添加。

11. 欲通过燃烧GBC获得Bitglobal平台分红股份，您需预先存入一定数量的GBC。(注：燃烧过程需要消耗ETH，请您在执行燃烧操作之前确保账户中存有一定数量的ETH)

12. 充值完成后，进入CONTRACTS页面，选择添加好的GBC智能合约。进入页面后，点击EXECUTE，开始燃烧GBC获得股份。0

13. 进入燃烧界面后，首先选择进行燃烧GBC操作的账户，然后在function to

execute下拉列表中选择transfer,在 to address一栏里输入燃烧地址：(0x58af44aeddf2100a9d0257cbaa670cd3b32b7b3e)，在amount一栏中输入所需燃烧的GBC数量(必须为1000的整数倍)。例如，您想燃烧1000个GBC获得一个股份，需输入100000000000.即1000后面加八个零。输入完成后，点击右下角的POST TRANSACTION，然后在跳转页面中输入账户密码，即可完成燃烧GBC操作。

14. 您可以在CONTRACTS一栏中查询当前账户下一次分红可分得的GBC数量以及当前账户所持有的股份数量等信息。